



ECOSKILL SRL
www.izanz.com
info@izanz.com

iZanzConnect

La nuova frontiera degli impianti
antizanzare



Disclaimer

L'app iZanz è uno strumento di supporto per il controllo delle zanzare e di altri insetti molesti tramite le centraline intelligenti IZANZ SMART - BI FUEL.

Il presente manuale illustra in modo chiaro e dettagliato le funzionalità e le modalità di utilizzo dell'app iZanz.

Verranno spiegati i principali passaggi per l'installazione, la connessione e la configurazione dell'App.

L'obiettivo è fornire all'utente una guida pratica per sfruttare appieno le potenzialità del sistema, garantendo un utilizzo corretto, sicuro ed efficace.

L'utente accetta che l'uso dell'app e dei dispositivi connessi avviene sotto la propria responsabilità.

Funzioni:

✓ Accendere o spegnere la centralina con un semplice tocco


🕒 Impostare gli orari di attivazione e la frequenza delle nebulizzazioni in base alle tue esigenze

💧 Avviare il ciclo di lavaggio dell'impianto, utile per la manutenzione o a fine stagione

📊 Monitorare lo stato del sistema in tempo reale, inclusi eventuali allarmi o malfunzionamenti

🧪 Verificare il livello residuo di insetticida, così da sapere sempre quando è il momento di effettuare il rabbocco

☀️ Connetti la centralina al meteo per il corretto svolgimento dei trattamenti




🟡 Dashboard

Accesso completo ad ogni funzione


🔴 User Account

Informazioni sull'Account ed i dati della centralina




The image shows a smartphone screen with a registration form. At the top, there is a back arrow icon and a close icon. Below them is a large image of a mosquito. The form is titled "Registrati" and "Crea il tuo account". It contains three input fields: "Email", "Password", and "Conferma Password", each with a visibility toggle icon. At the bottom, there is a "Registrati" button and a link "Hai già un account? Entra".

● Creazione Account



Di seguito si riceverà un messaggio di conferma per la richiesta di creazione dell'account sulla mail utilizzata per la registrazione, è necessario premere "Completa Account".


N.B. se non si dovesse riscontrare la mail di conferma, verificare nello SPAM



● **Accesso all'account**

● **Password dimenticata**

● **Creazione Account**




● Email di registrazione



Di seguito si riceverà un messaggio, con una password temporanea, sulla mail utilizzata per la registrazione, è necessario inserire la seguente Password per effettuare il Login all'applicazione.


N.B. se non si dovesse riscontrare la mail di conferma, verificare nello SPAM


E' possibile modificare successivamente la Password nella sezione "Profilo" e successivamente su "Cambia Password"



● Profilo

All'interno della sezione "Profilo" è possibile visionare le informazioni del profilo






● Aggiungi centralina

All'interno della sezione "Aggiungi" è possibile collegare una nuova centralina

Selezionare "Seriale"





● Seriale centralina

Inserire il seriale della centralina presente sull'etichetta oppure nella sezione "Info" del Display




● Nome della centralina

Assegnare un nome alla centralina




● Posizione della centralina

Dare il consenso al tracciamento della posizione della centralina per usufruire della funzione "Meteo"



● Sezione codice



● Genera codice



● Codice della centralina

Inserire il codice presente nella sezione "App" del Display




● Home


All'interno della sezione "Home" è possibile visionare le centraline iZanz Smart collegate.

● **Centralina offline**



● **Centralina online**





● **Allarme INS/REP**

● **Informazioni ed accessi della centralina**


Tenere premuto l'icona della centralina per accedere alle informazioni ed agli accessi



● **Modificare il nome**



● **Informazioni della centralina**



● Invito per l'accesso

Inserire la mail dell'utente che si desidera collegare alla centralina

N.B. utilizzare la mail che l'utente ha utilizzato nella registrazione, l'invito verrà mostrato nella "Home" nell'App dell'utente



● Accessi della centralina


Aggiungere più utenti nella gestione della centralina



● Eliminazione della centralina


Eliminare definitivamente la centralina






● **Gestione della centralina**

Premere una singola volta per accedere al pannello funzioni della centralina



● Erogazione manuale

Selezionare la funzione “Controllo” per eseguire un’avvio manuale del ciclo




● Erogazione manuale

Selezionare il prodotto ed il canale scelto, chiudere il canale opposto e successivamente premere il pulsante di avvio/spegnimento

N.B. il ciclo si conclude automaticamente dopo 90 secondi, se si desidera interromperlo prima premere nuovamente il pulsante di avvio/spegnimento

● Pulsante di avvio/spegnimento




● Programmazione

Selezionare la funzione “Programmi” per impostare gli orari nebulizzazione




● Programmazione

Selezionare “+” per aggiungere una nuova nebulizzazione




● Selezionare l'orario

Selezionare l'orario, il canale i uscita ed il tipo di prodotto da erogare.
Chiudere il canale opposto ed infine premere “Salva”



● Concentrazione

Selezionare la funzione “Concentrazione” per modificare il dosaggio dei prodotti.





● Concentrazione

Selezionare il tipo di prodotto per canale e modificare la concentrazione in base alla tabella presente nel manuale.

● Dosaggio

Successivamente aver selezionato il valore adeguato, premere l'icona "Salva"





● **Livello**


Selezionare la funzione “Livello” per verificare lo stato dei prodotti.



● **Livello**

E' possibile visionare il livello dei due prodotti:

- **Basso**
- **Alto**



● Info

Selezionare la funzione “Info” per verificare le informazioni della centralina

● Assistenza

Selezionare Assistenza per chiamare il numero di supporto iZanz



Grazie