



**ECOSKILL SRL**  
www.izanz.com  
info@izanz.com

# iZanzConnect

La nuova frontiera degli impianti  
antizanzare



# Disclaimer

**L'app iZanz è uno strumento di supporto per il controllo delle zanzare e di altri insetti molesti tramite le centraline intelligenti IZANZ SMART - BI FUEL.**

**Il presente manuale illustra in modo chiaro e dettagliato le funzionalità e le modalità di utilizzo dell'app iZanz.**

**Verranno spiegati i principali passaggi per l'installazione, la connessione e la configurazione dell'App.**

**L'obiettivo è fornire all'utente una guida pratica per sfruttare appieno le potenzialità del sistema, garantendo un utilizzo corretto, sicuro ed efficace.**

**L'utente accetta che l'uso dell'app e dei dispositivi connessi avviene sotto la propria responsabilità.**

# Funzioni:

✓ Accendere o spegnere la centralina con un semplice tocco

🕒 Impostare gli orari di attivazione e la frequenza delle nebulizzazioni in base alle tue esigenze

💧 Avviare il ciclo di lavaggio dell'impianto, utile per la manutenzione o a fine stagione

📊 Monitorare lo stato del sistema in tempo reale, inclusi eventuali allarmi o malfunzionamenti

🧪 Verificare il livello residuo di insetticida, così da sapere sempre quando è il momento di effettuare il rabbocco

☀️ Connetti la centralina al meteo per il corretto svolgimento dei trattamenti




## 🟡 Dashboard

Accesso completo ad ogni funzione


## 🔴 User Account

Informazioni sull'Account ed i dati della centralina



The image shows a smartphone screen with a registration form. At the top, there is a back arrow icon and a close icon. Below them is a large image of a mosquito. The form is titled "Registrati" and "Crea il tuo account". It contains three input fields: "Email", "Password", and "Conferma Password", each with a visibility toggle icon. At the bottom, there is a "Registrati" button and a link "Hai già un account? Entra".


● Creazione Account



The image shows the content of a confirmation email. It has a green header bar. The main text reads: "Conferma Account", "Grazie per aver scelto iZanz sistemi anti-zanzare", and "Per completare la creazione del tuo account premi sul link qui sotto". Below this is a green button labeled "Completa Account". At the bottom left, it says "Cordiali saluti, il team di iZanz". On the right side, there is a green vertical bar with a white mosquito icon and a diagonal slash through it.

Di seguito si riceverà un messaggio di conferma per la richiesta di creazione dell'account sulla mail utilizzata per la registrazione, è necessario premere "Completa Account".


**N.B.** se non si dovesse riscontrare la mail di conferma, verificare nello SPAM



● **Accesso all'account**

● **Password dimenticata**

● **Creazione Account**




● Email di registrazione



Di seguito si riceverà un messaggio, con una password temporanea, sulla mail utilizzata per la registrazione, è necessario inserire la seguente Password per effettuare il Login all'applicazione.


**N.B.** se non si dovesse riscontrare la mail di conferma, verificare nello SPAM


E' possibile modificare successivamente la Password nella sezione "Profilo" e successivamente su "Cambia Password"



**● Profilo**

All'interno della sezione "Profilo" è possibile visionare le informazioni del profilo





Nessuna centralina trovata



**● Aggiungi centralina**

All'interno della sezione "Aggiungi" è possibile collegare una nuova centralina

Selezionare "Seriale"



Aggiungi la tua centralina

# seriale

bluetooth





**● Seriale centralina**

Inserire il seriale della centralina presente sull'etichetta oppure nella sezione "Info" del Display




**● Nome della centralina**

Assegnare un nome alla centralina




## ● Posizione della centralina

Dare il consenso al tracciamento della posizione della centralina per usufruire della funzione "Meteo"



● Sezione codice



● Genera codice



● Codice della centralina

Inserire il codice presente nella sezione "App" del Display




**● Home**


All'interno della sezione "Home" è possibile visionare le centraline iZanz Smart collegate.

● **Centralina offline**



● **Centralina online**





● **Allarme INS/REP**

● **Informazioni ed accessi della centralina**


Tenere premuto l'icona della centralina per accedere alle informazioni ed agli accessi



● **Modificare il nome**




● **Informazioni della centralina**



### ● Invito per l'accesso

Inserire la mail dell'utente che si desidera collegare alla centralina

**N.B.** utilizzare la mail che l'utente ha utilizzato nella registrazione, l'invito verrà mostrato nella "Home" nell'App dell'utente



### ● Accessi della centralina


Aggiungere più utenti nella gestione della centralina



**● Eliminazione della centralina**


Eliminare definitivamente la centralina






● **Gestione della centralina**

Premere una singola volta per accedere al pannello funzioni della centralina



### ● Erogazione manuale

Selezionare la funzione “Controllo” per eseguire un’avvio manuale del ciclo





### ● Erogazione manuale

Selezionare il prodotto e successivamente premere il pulsante di avvio/spegnimento

**N.B.** il ciclo si conclude automaticamente dopo 90 secondi, se si desidera interromperlo prima premere nuovamente il pulsante di avvio/spegnimento

### ● Pulsante di avvio/spegnimento






## ● Programmazione

Selezionare la funzione “Programmi” per impostare gli orari nebulizzazione




## ● Programmazione

Selezionare "+" per aggiungere una nuova nebulizzazione



## ● Selezionare l'orario

Selezionare l'orario ed il tipo di prodotto da erogare



**● Concentrazione**

Selezionare la funzione “Concentrazione” per modificare il dosaggio dei prodotti.





### ● Concentrazione

Selezionare il tipo di prodotto e modificare la concentrazione in base alla tabella presente nel manuale.

### ● Dosaggio


Successivamente aver selezionato il valore adeguato, premere l'icona "Salva"





● **Livello**


Selezionare la funzione “Livello” per verificare lo stato dei prodotti.



● **Livello**

E' possibile visionare il livello dei due prodotti:

- **Basso**
- **Alto**



**● Info**

Selezionare la funzione “Info” per verificare le informazioni della centralina

**● Assistenza**

Selezionare Assistenza per chiamare il numero di supporto iZanz



**Grazie**